

NOD32 KURUMSAL ÜRÜN KURULUMU

Server'a kurulması gereken modüller sırasıyla şöyledir:

- 1- Eset Business Edition:** Güncellemelerin internetten alınarak diğer bilgisayarlara yerel ağ üzerinden gönderilmesini sağlayan modüldür.
- 2- Eset Remote Administrator Server:** Nod32 kurulan bilgisayarların, Nod32 ile ilgili tüm aktivitelerinin saklandığı modüldür. Arka planda **era.exe** isimli bir dosya çalıştırır.
- 3- Eset Remote Administrator Console:** Remote Administrator Server'a bağlantı kurarak tüm aktivitelerin görüntülenmesini, uzaktan kurulum yapılabilmesini, uzaktan tarama başlatılabilmesini sağlayan modüldür.

ESET BUSINESS EDITION KURULUMU

- 1- Eset Business Edition'a,** Nod32 Kurumsal Kurulum CD'sinin içinde bulunan **ESET NOD32 Antivirus 3.0 32 Bit** veya **ESET NOD32 Antivirus 3.0 64 Bit** klasöründen ulaşılabilir. Güncellemeler Mirror bölümü sayesinde kullanıcılara dağıtılır.
- Mirror bölümünün aktif hale gelebilmesi için öncelikle, Nod32 Kurumsal Kurulum CD'sinin içindeki **Lisans Dosyası** klasöründe bulunan **nod32.lic** isimli dosyayı, Eset Nod32 Antivirüs ekranı açıkken klavyeden F5'e basılınca gelen ekranın sol tarafında bulunan **Licenses** seçeneğine tıklayarak eklemek gerekmektedir.
- Lisans eklendikten sonra yine setup ekranında bulunan **Update**'e tıklanır. **Advanced Update Setup** bölümünde bulunan **Setup** butonuna tıklandıktan sonra gelen ekranda **Mirror** sekmesi artık gözükmemektedir.
- 4- Create Update Mirror** seçeneği işaretlendikten sonra diğer seçeneklerden aktif hale gelecektir. **Provide update files via internal HTTP server** seçeneği işaretli olarak gelir. **Folder to store mirrored files** bölümünde ise mirror klasörünün nerede olması isteniyorsa onunla ilgili path yazılır (c:\mirror gibi). Eğer değiştirilmek istenmiyorsa Nod32 default olarak bir klasör belirler.
- Kullanıcıların update almak için kullandıkları port **2221**'dir. Eğer değiştirilmek isteniyorsa **Advanced Setup** butonuna tıklanır ve gerekli değişiklik yapılır.

ESET REMOTE ADMINISTRATOR SERVER KURULUMU

- 1- ESET Remote Administrator Server kurulumu Nod32 Kurumsal Kurulum CD'sinin içindeki **NOD32 ESET Remote Administrator 2.0** klasöründen başlatılır.
- 2- Kurulum sırasında Licence Key'in seçilmesi gereken bölümde yine Nod32 Kurumsal Kurulum CD'sinin içindeki **Lisans Dosyası** klasöründe bulunan **nod32.lic** isimli dosya seçilerek kurulumu devam edilir.
- 3- ESET Remote Administrator Server kurulumu sırasında gelen update ekranında **Set update parameters later** seçeneği işaretlenir ve kurulumu devam edilir.
- 4- ESET Remote Administrator Server kurulumu tamamlandığında Windows'un **Services** bölümünde **Eset Remote Administrator Server** adlı servisin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Servis çalışıyorsa **Eset Remote Administrator Console** 'un kurulumuna geçilebilir.

ESET REMOTE ADMINISTRATOR CONSOLE KURULUMU

Eset Remote Administrator Console **Eset Remote Administrator Console** klasörü altından kurulur. Kurulum eğer ESET Remote Administrator Server ile aynı yere yapılıyorsa herhangi bir ayar yapmadan kurulum tamamlanır. Eğer farklı bir bilgisayara yükleniyorsa kurulum sırasında ESET Remote Administrator Server'ın olduğu serverın ip'si veya ismi yazılır.

ESET REMOTE ADMINISTRATOR CONSOLE İLE UZAKTAN KURULUM YAPILMASI

- 1- **Eset Remote Administrator Console** ile uzaktan kurulum yapılabilmesi için **Remote Install** seçeneğine tıklanarak **Packages** butonuna tıklanır ve gelen ekranda kurulum paketi oluşturulur.
- 2- Kurulum paketi oluşturulması için öncelikle **Add** butonuna tıklanır ve gelen ekranda yine Nod32 Kurumsal Kurulum CD içinde **ESET NOD32 Antivirus 3.0 32 Bit** veya **ESET NOD32 Antivirus 3.0 64 Bit** klasöründen diğer bilgisayarlara yüklenecek olan **Eset Business Edition** seçilir ve **Create** butonuna tıklanır.
- 3- Bu işlem yapıldıktan sonra, bir önceki ekranda bulunan **Select** butonu ile daha önceden oluşturulmuş bir konfigürasyon dosyası varsa seçilebilir. Böylece konfigürasyon dosyası, oluşturulan pakete eklenmiş olur.
- 4- Eğer önceden oluşturulmuş bir konfigürasyon dosyası yoksa **Edit** butonuna tıkladıktan sonra gelen **Eset Configuration Editor** ekranında **Update** bölümüne sağ tıklanır ve **Mark** seçilir. Ardından Profile>Setup>Update Server bölümüne

tıklanır ve sađ pencerede Value kısmına <http://serverinipsi:2221> Őeklinde yazılır. Sonrasında Console butonuna tıklanır deđiŐiklikleri kaydetmek iŐin gelen soruya Yes cevabı verilir.

- 5- Son olarak yine aynı penceredeki **Save As** butonuna tıklanđında gelen ekranda, pakete bir isim verildikten sonra iŐlem tamamlanmıŐ olur.
- 6- OluŐturulan paketin diđer bilgisayarlaraya g6nderilmesi iŐlemi **Install** b6l6m6nden yapılır. Bu b6l6mde sol tarafta bilgisayarlar g6r6lecektir.
- 7- **Nod32** y6klenmek istenen bilgisayar sol taraftan sađ tarafa s6r6klenerek birakıldıktan sonra, y6klenmek istenen paket 6st tarafta bulunan **Packages** b6l6m6nden seŐilir.
- 8- Ardından **Install** butonuna tıklanır. Sonrasında gelen ekranda **username** ve **password** girilmesi gerekmektedir. Bu b6l6mde girilecek username ve password'un y6kleme yapılacak olan bilgisayarda program y6kleme yetkisi olmalıdır.
- 9- Eđer bir Domain yapısı mevcutsa, girilecek olan **username** ve **password** Domain Admin yetkisine sahip olursa diđer bilgisayarlarda kurulum yapabilecektir.
- 10- Eđer bir Workgroup yapısı var ise o zaman diđer bilgisayarlarda 6ncelikle **Basit Dosya PaylaŐımın** (Windows Explorer -> AraŐlar -> G6r6n6m -> Basit Dosya PaylaŐımı) kaldırılması gerekecektir. Bu durumda kullanılacak olan Kullanıcı adı ve Őifre ise y6kleme yapılması istenen bilgisayarda tam yetkiye sahip olmalıdır.
- 11- Uzaktan kurulum sırasında oluŐabilecek hataların sebeplerine **Diagnostics** butonuna tıklanarak ulaŐılabilmektedir.